



ARUBA PEC S.p.A.

*via Sergio Ramelli, 8 - 52100 - Arezzo
tel. 0575 981719 - fax 0575 515790*

**www.
aruba.it**

Procedura di Installazione del Kit di Firma Digitale





Limitazione della divulgazione

Il contenuto del presente documento ed i suoi allegati, sono diretti esclusivamente ai destinatari indicati nella lista di distribuzione e devono ritenersi riservati, con divieto di diffusione o di uso non conforme alle finalità per le quali il presente documento è stato redatto ed approvato.

Pertanto, ne è vietata la diffusione e la comunicazione da parte di soggetti diversi dai destinatari espressamente indicati nella lista di distribuzione, nel corpo e nella intestazione della e-mail di invio e/o nei documenti eventualmente allegati, ai sensi degli artt. 616 e ss. c.p. e D.lgs n. 196/03 Codice Privacy.



ARUBA PEC S.p.A.

*via Sergio Ramelli, 8 - 52100 - Arezzo
tel. 0575 981719 - fax 0575 515790*

**www.
aruba.it**

Indice

Limitazione della divulgazione	2
Indice	3
Premessa.....	4
Installazione.....	4
Installazione dei driver per kit Oberthur	4
Installazione dei driver per kit Incard	6





Premessa

Il presente documento intende guidare l'utente nell'installazione ed utilizzo del kit di firma digitale rilasciato da Aruba Pec S.p.A.

Installazione

Installazione dei driver per kit Oberthur

In questa sezione è riportata la procedura di installazione del kit Oberthur, distinguibile dalla presenza del numero seriale posto sulla parte frontale della carta immediatamente al di sotto del chip, vedi figura seguente:



Smart card Oberthur

IMPORTANTE: In questa fase non collegare alcun dispositivo (lettore, smart card, chiavetta USB) al PC.

1. INSTALLAZIONE DEI DRIVER DEL LETTORE:

- Spostarsi all'interno della cartella *Kit_Oberthur*.
- Se il lettore fornito è del tipo rappresentato in **figura A o figura B**, installare i driver del lettore lanciando l'eseguibile *MiniLectorSetup.exe* e seguendo quanto riportato a schermo (rimanere in attesa che l'installazione si completi).
- Se il lettore fornito è del tipo rappresentato in **figura C**, installare i driver del lettore lanciando l'eseguibile *SCR3xxx_DriversOnly_V8.30.exe* e seguendo quanto riportato a schermo (rimanere in attesa che l'installazione si completi).
- Una volta terminata l'installazione cliccare sul pulsante **Fine**, collegare il lettore smart card ed attendere che venga rilevato automaticamente dal sistema.
- Riavviare la macchina.



Figura A



Figura B



Figura C





2. *INSTALLAZIONE DEI DRIVER DELLA SMART CARD:*

- a. Spostarsi all'interno della cartella *Kit_Oberthur*.
- b. Installare i driver della carta lanciando l'eseguibile *bit4id_opki.exe* e seguendo quanto riportato a schermo.
- c. Terminata l'installazione riavviare la macchina.

3. *VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE:*

- a. Assicurarsi che il lettore sia collegato al PC e che la smart card sia inserita.
- b. Andare sul menù *Start* → *Programmi* → *Bit4id* → *Bit4id – CSP PKCS11 Oberthur* → *Bit4id Smart Card Manager* e verificare che nella finestra che viene aperta si leggano le informazioni relative alla carta, vedi figura seguente:



IMPORTANTE: Se non si riescono a visualizzare le informazioni riportate sopra sospendere l'installazione e contattare il supporto Aruba Pec.



Installazione dei driver per kit Incard

In questa sezione è riportata la procedura di installazione del kit Incard, distinguibile dalla presenza del numero seriale posto sul parte centrale del retro della carta, vedi figura seguente:



Smart card Incard

IMPORTANTE: In questa fase non collegare alcun dispositivo (lettore, smart card, chiavetta USB) al PC.

1. INSTALLAZIONE DEI DRIVER DEL LETTORE:

- f. Spostarsi all'interno della cartella *Kit_Incard*.
- g. Se il lettore fornito è del tipo rappresentato in **figura A o figura B**, installare i driver del lettore lanciando l'eseguibile *MiniLectorSetup.exe* e seguendo quanto riportato a schermo (rimanere in attesa che l'installazione si completi).
- h. Se il lettore fornito è del tipo rappresentato in **figura C**, installare i driver del lettore lanciando l'eseguibile *SCR3xxx_DriversOnly_V8.30.exe* e seguendo quanto riportato a schermo (rimanere in attesa che l'installazione si completi).
- i. Una volta terminata l'installazione cliccare sul pulsante **Fine**, collegare il lettore smart card ed attendere che venga rilevato automaticamente dal sistema.
- j. Riavviare la macchina.



Figura A



Figura B



Figura C

**2. INSTALLAZIONE DEI DRIVER DELLA SMART CARD:**

- a. Spostarsi all'interno della cartella *Kit_Incard*.
- b. Installare i driver della carta lanciando l'eseguibile *bit4id_ipki.exe* e seguendo quanto riportato a schermo.
- c. Terminata l'installazione riavviare la macchina.

3. VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE:

- a. Assicurarsi che il lettore sia collegato al PC e che la smart card sia inserita.
- b. Andare sul menù *Start → Programmi → Bit4id → Universal Middleware for Incard → Bit4id Smart Card Manager* e verificare che nella finestra che viene aperta si leggano le informazioni relative alla carta, vedi figura seguente:



IMPORTANTE: Se non si riescono a visualizzare le informazioni riportate sopra sospendere l'installazione e contattare il supporto Aruba Pec.

Installazione del software ArubaSign

Per la corretta installazione dell'ArubaSign far riferimento al Manuale d'uso ed installazione del software contenuto nel pacchetto di installazione.

